


# CNA メールアカウント設定変更手順(Thunderbird)

【Mozilla Thunderbird】をお使いの方


1. Thunderbird を起動します。




画面右上にある「メニュー」アイコンをクリックします。




2. 「オプション」をクリックします。



3. 「アカウント設定」をクリックします。




4. アカウント設定が表示されます。  
CNA アカウント下「サーバー設定」をクリックします。




5. 「ポート(P)」を「995」に入力し直します。  
接続の保護(U)右枠をクリックし、「SSL/TLS」をクリックします。  
認証方式(I)右枠をクリックし、「通常のパスワード認証」をクリックします。



6. 送信(SMTP)サーバーをクリックします。



7. 送信(SMTP)サーバーの設定が表示されます。  
「mail.cna.ne.jp」をクリックします。  
「編集(E)…」をクリックします。



8.

送信(SMTP)サーバーが表示されます。

「ポート番号(P)」を「465」に入力し直します。  
接続の保護(N)右枠をクリックし、「SSL/TLS」をクリックします。  
認証方式(I)右枠をクリックし、「通常のパスワード認証」をクリックします。  
ユーザー名(M)右枠に「アカウント名(@cna.ne.jpの前)」を入力します。

「OK」をクリックします。

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明(D):

サーバー名(S): mail.cna.ne.jp

ポート番号(P): 465 既定値: 465

セキュリティと認証

接続の保護(N): SSL/TLS

認証方式(I): 通常のパスワード認証

ユーザー名(M):

OK キャンセル

9.

右下の「OK」をクリックします。

アカウント設定

@cna.ne.jp

送信 (SMTP) サーバーの設定

複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。[既定のサーバーを使用する]を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。

mail.cna.ne.jp (既定)

追加(D)...

編集(E)...

削除(M)

既定値に設定(I)

選択したサーバーの詳細:

説明: <なし>

サーバー名: mail.cna.ne.jp

ポート: 465

ユーザー名: [redacted]

認証方式: 通常のパスワード認証

接続の保護: SSL/TLS

アカウント操作(A) v

OK キャンセル

10. 【重要】

メール送信時に「送信(SMTP)サーバーのパスワードが必要です。」と表示されます。

「CNA インターネットサービスご契約登録内容通知書」記載のアカウント項目「パスワード」を入力します。  
「パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する」にチェックを入れます。

「OK」をクリックし、設定完了です。

送信 (SMTP) サーバーのパスワードが必要です。

mail.cna.ne.jp の [redacted] のパスワードを入力してください:

●●●●●●●●●●

パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する。

OK キャンセル